Versand an:

Privatinstitut für Innenraumtoxikologie –
Dr. Blei GmbH
Rodatalstraße 8
07751 Jena-Zöllnitz

Datum:

Datum der Probenahme:	**Telefon:**
Probenehmer:	**E-Mail:**
Anschrift Auftraggeber:	
Rechnungsadresse (falls abweichend)**:** **E-Mail Rechnungsempfänger:**	
Objekt / Zeichen / Projektnummer:	
Schadensort (bitte genaue Adresse!)**:**	
weitere Informationen:	☐ vor Probenahme bereits technische Trocknung, Beginn: ……... Ende: ……. ☐ keine technische Trocknung raumklimatische Parameter Schadensort: Lufttemperatur: ….....°C rel. Luftfeuchte: ……% Einbringzeitraum der Absorber: von ……... bis ……...
Beschreibung Schadensbild, vermutete oder bereits bekannte Schadensursache: (möglichst detailliert)	

Nr.	Proben
	Leitungswasser (Referenz) – zwingend benötigt!

Hiermit beauftrage(n) ich / wir kostenpflichtig die oben aufgeführten Analysen (Preise auf Anfrage)

Ort, Datum

Unterschrift (und Firmenstempel)

Skizze / Grundriss mit Einzeichnung der Probeentnahmestellen:

BLEI INSTITUT
Privatinstitut für Innenraumtoxikologie
Dr. Blei GmbH

Hinweise zur Einbringung von Absorbern zur Schadwassergewinnung die Herkunftsbestimmung mittels Isotopenanalyse:

Vor Probenahme Rücksprache mit unserem Institut erforderlich!

- übersendete Absorber können fest verschlossen bis zur Einbringung in die Bauteilkonstruktionen max. 4 Wochen bei Raumtemperatur (ohne direkte Sonneneinstrahlung) gelagert werden
- jeweilige Absorber (dünne Siebhülse mit weißer Füllung) sind gebrauchsfertig (=getrocknet) in den PE-Röhrchen (blauer Deckel) luftdicht verpackt
- Nach der Entnahme des Absorbers aus dem PE-Röhrchen ist dieser in eine neu hergestellte Kernbohrung zu legen
- Bauteilöffnung zum Schutz gegen Verdunstung mit dem beigelegten Korkstopfen dicht verschließen
- zusätzlich Panzertape darüber kleben

Grundsätzlich: Je trockener das Bauteil ist, desto länger sollte der Absorber dort verbleiben (mind. 10 - max. 14 Tage).

- Entnahme des Absorbers aus der Bauteilöffnung
- Absorber sofort wieder in das Original PE-Röhrchen mit der bereits vorhandenen numerischen Beschriftung stecken und luftdicht verpacken (Deckel fest zudrehen und beigelegten Parafilm® um den Deckel wickeln)
- **Nach der Entnahme der Absorber diese zusammen mit Referenzproben (Leitungswasser aus dem Objekt zwingend benötigt!) schnellstmöglich per Express zurücksenden (gekühlt; bei Minusgraden entsprechend isoliert / geschützt vor starker Kälte). Sollte ein direkter Versand nicht möglich sein, sind die Proben kühl (möglichst bei 4°C) und trocken zu lagern. Bitte beachten Sie auch den Versandzeitraum /-dauer. Ein Wochenende sollte zwischen Versand und Ankunft bei uns im Labor ausgeschlossen werden.**